

Tävling med SIAC

För att genomföra ett lopp med SIAC AIR+ (touch free stämpling) krävs:

- SIAC pinne
- Aktiverat SIAC-läge i enheter med funktion: Start, Kontroll och Mål

Om SIAC är tillgängligt på tävlingen ska framgå i tävlings-PM

Information till löpare som ska springa med SIAC

SIAC Batteritest

- Stämpla i enhet "SIAC Battery Test" (ska erbjudas av arrangören på TC)
- Enheten visar batteristatus och varnar om nivån är låg
Om enheten visar:
"WARN" börjar batteriet bli dåligt och bör bytas inom kort
"FAIL" bör en annan pinne användas för tävlingen

SIAC-pinnen fungerar alltid för traditionell stämpling i enhet, oavsett batteristatus.
Får du ingen pip/blink i pinnen efter stämpling, stämpla fysiskt.

Tävling

Pinnens touch free funktion aktiveras när den stämplas i en "CHECK"-enhet. Detta indikeras med pip och blink på pinnen.

Touch free funktionen är aktiv tills pinnen stämplas i "MÅL" eller "SIAC OFF". Om detta inte sker stängs den automatiskt av efter 20 timmar.

Tänk på att inte passera målenhet med aktiverad pinne under start/lopp då den riskerar stängas av,

I starten bör enhet för "SIAC TEST" erbjudas efter att pinnen aktiverats. Denna stämpling lagras ej i pinnen utan är enbart till för att säkerställa att pinnen aktiverats.

Vid lopp med "STARTSTÄMPLING", genomför om möjligt en fysisk stämpling om arrangören inte säger annat. Risk finns att touch-free stämpling skett mot start-enheten under tiden i startområdet om ni befunnit er i startenhetens närhet, detta skivs över av fysisk stämpling.

Vid varje kontroll, kontrollera pip/blink på SIAC-pinnen, får ni inte dettas, stämpla fysiskt!

Arrangera med SIAC

Programmering av enheter

Genomförande av arrangemang med SIAC kräver:

- Enheter "START", "KONTROLLER" och "MÅL" ändras i SI CONFIG till Beacon mode.
- Säkerställ enheters batterispänning >3,0V
- "Operating time" skall vara tillräckligt lång för att täcka in tiden utsättning till tävlingens slut.
>6 h

- Enhet "Battery Test" skall erbjudas på TC. Använd enhet med display på ovansidan.
- Enhet "SIAC Test" bör erbjudas i startområdet.
- Placera målenhet så att ingen löpare riskerar komma i närheten av den under loppet, detta avaktiverar touch free läget

- Om radiokontroll ska användas krävs:
 - Aktivera "Radio: Send last record" i enheten.
 - SRR-dongel (helst 2 st, röd+blå) ansluten till ROC:en. Dongel placeras på kontrollställning eller i löpriktning ut från kontrollen.
Touch free stämplingar skickas från SIAC-pinne till dongel.
Fysiska stämplingar skickas från SRR-enhet till dongel.

På arenan

Enhet för batteritest skall erbjudas på TC

Om enheten visar:

“WARN” börjar batteriet bli dåligt och bör bytas inom kort

“FAIL” bör en annan pinne användas för tävlingen

check SIAC battery




Start

Vid genomförande av tävling med SIAC krävs följande på startplatsen:

Startförfarandet liknar traditionell modell, men kompletteras med enhet för "SIAC TEST" som placeras i startfållan mellan "CHECK" och "START" Förslagsvis vid gräns "starttid – 2 minuter"

SIAC-pinnen aktiveras av "CHECK"



Exempel på startförfarande

Mål

Målstämpling (touch-free eller fysisk) stänger av SIAC-pinnen.

Säkerställ att ingen aktiv löpare kan komma i närheten av målsätmplingen (säkerhetsavstånd >2 m) under pågående lopp. Exempelvis utgående löpare efter stafettväxling.

Information till utsättare

Vid utsättning krävs att samtliga utsättare har tillgång till en SIAC-pinne för test-stämpling!

På samlingsplatsen

- TÖM och CHECK av SIAC-pinne innan utsättning påbörjas.
- Enheterna är avstängda och aktiveras först när de är utplacerade

På respektive kontrollpunkt

- Montera enheten i ställningen
- Kontrollera mot utsättningskarta rätt enhetsnummer, att skärm är monterad samt att ev. papperslapp för utsättning är nerplockad.
- Stämpla fysiskt i enheten för aktivera den.
- Gå ifrån kontrollen (>2 m) och genomför en touch-freestämpling

Tillbaka på samlingsplatsen

- Läs av pinnen efter avslutad utsättning. Kontrollera mot utsättningskarta.
- Varje enhet skall ha två stämplingar för att vara godkänd för tävling.
- Informera banläggare att utsättning är avslutad